



Configuració Outlook 2007

Entrem dins l'Outlook i al menú "Herramientas" seleccionem "Configuración de la cuenta":



Després seleccionarem el compte de correu i clicarem "Cambiar":



Arribarem a una finestra on verificarem/corregirem amb les dades subministrades el nom d'usuari (1), la contrasenya (2) i el nom dels servidors POP (3) i SMTP (4). Un cop confirmades les dades, anirem al botó “Más configuraciones” (5):

Configuración de correo electrónico de Internet
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario
Su nombre: Correu d'exemple
Dirección de correo electrónico: exemple@cecot.es

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: mail.cecot.es
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.cecot.es

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: exemple@cecot.es
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red.)
Probar configuración de la cuenta ...

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

Caldrà anar a la pestanya “Servidor de salida” i verificar que estigui marcada l'autenticació SMTP, tal i com es mostra a la imatge. Un cop fet cal clicar a “Aceptar”:

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
 Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario: _____
Contraseña: _____
 Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

Haurem tornat a la finestra anterior, clicarem "Siguiete" i a continuació a "Finalizar":

